

Событие system.wakeup

Для десктоп-версии приложения СБИС событие system.wakeup происходит в момент выхода ОС из состояния сна или гибернации. В зависимости от ОС событие соответствует различным системным событиям/сообщениям:

- для ОС Windows системному сообщению WM_POWERBROADCAST со значением [PBT_APMRESUMEAUTOMATIC](#).
- для ОС Linux сигналу PrepareForSleep со значением false, который передан по [D-Bus](#) через интерфейс org.freedesktop.login1.Manager.
- для ОС macOS уведомлению [kIOMessageSystemHasPoweredOn](#).

Для мобильной версии событие system.wakeup происходит в момент перехода приложения из фонового режима работы (свёрнуто) в активный (открыто в текущий момент времени).

Для подписки на событие system.wakeup в сервис приложения следует подключить сервисный модуль PowerEvents (поставляется в составе [SBIS SDK](#)).

Пример использования:

Подписываемся на событие.

```
1 event::Subscription s;  
2  
3 // Подписываемся на событие.  
4 s.SetChannel( L"system.wakeup" );  
5  
6 // Устанавливаем обработчик, который будет выполнен при наступлении  
  события.  
7 s.SetCallback( L"SomeObject.OnSystemWakeup" );  
8 s.Add();
```

Объявляем обработчик.

```
1 RPC_FUNC_0( L"SomeObject.OnSystemWakeup", void, OnSystemWakeup )  
2 {  
3     (void)result;  
4  
5     // Выполняем какую-то логику.  
6     LogMsg( L"system wake up after sleep/hibernation" );  
7 }
```